

Hardware-Empfehlungen (Mindestanforderungen) für den Einzel- und Netzwerkbetrieb der HILTES-Warenwirtschaft für Windows (Fashion 2000)

Die nachfolgenden Empfehlungen basieren auf den Erfahrungen der Entwicklungsabteilung der HILTES Software GmbH sowie auf bereits bestehenden Installationen.

Diese Empfehlungen verstehen sich in erster Linie als Anregung bei Neuanschaffungen.

Hardware	Server	Workstation / Einzelplatz	Laptop
Prozessor	ab Pentium IV 1.8 GHz (auch Celeron)	ab Pentium IV 1.8 GHz (auch Celeron)	ab Pentium IV 1.8 GHz (auch Celeron)
Speicher	ab 1024 MB RAM	ab 512 MB RAM	ab 512 MB RAM
Festplatte	2x 73GB SCSI; 2x 80GB SATA; RAID 1 4x 73GB SCSI; 4x 80GB SATA; RAID 5 kein Software RAID!	ab 60 GB Festplatte; IDE oder SATA	ab 60 GB Festplatte; IDE
Floppy-Laufwerk	1,44 MB	1.44 MB	1.44 MB
CD-ROM Laufwerk	CD / DVD ROM	CD / DVD ROM	CD / DVD ROM
Freier Festplattenplatz für Software	mind. 5 GB (datenabhängig)	mind. 5 GB (datenabhängig)	mind. 5 GB (datenabhängig)
Monitor	15 Zoll VGA / TFT, 800*600 (Kontrollbildschirm)	15" TFT Display, 800*600 17" TFT Display, 800*600	15" TFT Display, 800*600 17" TFT Display, 800*600
Schnittstellen	2 serielle 1 parallele PS/2 (Maus; Tastatur)	2 serielle 1 parallele PS/2 (Maus; Tastatur)	
Netzwerkkarte	100Mbit/s TCP/IP Protokoll	100Mbit/s TCP/IP Protokoll	100Mbit/s TCP/IP Protokoll
Drucker für Etiketten	Thermo o. Thermotransfer z.B. WAM 3710 o. WAM 4720 Laserdrucker A4 Keine Nadeldrucker! Siehe Zusatz	Thermo o. Thermotransfer z.B. WAM 3710 o. WAM 4720 Laserdrucker A4 Keine Nadeldrucker! Siehe Zusatz	
Drucker für Listen	Laser- oder Tintenstrahldrucker Keine Nadeldrucker! Siehe Zusatz	Laser- oder Tintenstrahldrucker Keine Nadeldrucker! Siehe Zusatz	Laser- oder Tintenstrahldrucker Keine Nadeldrucker! Siehe Zusatz
Hinweise zum Drucker	Im Netzwerk nur mit Printserver (z.B. Hewlett-Packard)		
Eingabegeräte	Tastatur Microsoft Maus	Tastatur Microsoft Maus	
Fernwartung/ Datenübertragung	Fritz!Card (PCI; USB) HILTES Datenübertragung (Warenwirtschaft)	Fritz!Card (PCI; USB) HILTES Datenübertragung (Warenwirtschaft)	
Datensicherung	Streamer; Externe Festplatte; ZIP Drive	Streamer; Externe Festplatte; ZIP Drive	
Stromversorgung	Unterbrechungsfreie Stromversorgung mind. USV 600 VA	Unterbrechungsfreie Stromversorgung mind. USV 600 VA	
Betriebssysteme	Windows 2003 Server Windows 2008 Server	Windows 2000 Prof. Windows XP Prof. Windows 7 Prof.	Windows 2000 Prof. Windows XP Prof. Windows 7 Prof.
Betriebssysteme, die nicht unterstützt werden		Windows XP Home Windows Vista Windows 7 Home	Windows XP Home Windows Vista Windows 7 Home
Weitere Software	Antivirensoftware	Antivirensoftware	Antivirensoftware
Wichtige Hinweise	sämtliche Treiber müssen vorinstalliert sein.	sämtliche Treiber müssen vorinstalliert sein.	sämtliche Treiber müssen vorinstalliert sein.

Für die einwandfreie Funktion von Peripheriegeräten (z.B. Drucker) ist es u. U. erforderlich, die entsprechenden Treiber für die jeweilige Windows-Version zu installieren. Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob für diese Geräte geeignete Treiber existieren. Vorhandene ältere Matrixdrucker (Nadeldrucker) lassen sich unter den Betriebssystemen Windows 2000 Prof. und Windows XP Prof. nicht richtig ansteuern.

Bei den Systemvoraussetzungen handelt es sich um Hard- und Software-Eckdaten, die Ihnen als Grundlage dienen sollen. Grundsätzlich gilt: Je höher der Prozessortakt und je mehr Arbeitsspeicher vorhanden ist, desto schneller läuft die Anwendung.

Sollte die Hardware nicht von der HILTES Software GmbH geliefert werden, stimmen Sie Ihre Hardwarebestellung im Vorfeld mit der HILTES Software GmbH schriftlich ab.

Im Allgemeinen sollte hier eine eventuell vorhandene bzw. geplante IT-Infrastruktur mit einbezogen werden. Für eine individuelle Bedarfsanalyse vereinbaren Sie bitte über Ihren HILTES Software GmbH-Betreuer einen Termin mit unserer Technik.